

I. Scanner konfigurieren



In den Geräteeinstellungen zu folgendem Bildschirm navigieren:

Settings > Scanning > Internal Scanner > Default Profile > Data Processing Settings

Die folgenden Einstellungen setzen:

1. Wedge Method > **Keyboard**
2. Suffix > **\x0D\x0A**
3. Wedge as keys > ***leer***

Restliche Einstellungen auf Standard, siehe Screenshots:




II. Einstellung für Benachrichtigungstöne

Connect-Transport gibt akustische Rückmeldungen während des Scans.

Damit Sie diese hören können, muss die Lautstärke für „**Medien**“ eingeschaltet sein.

Drücken der laut / leiser Taste an der Geräteseite



Lautstärke „Medien“ **ein**.

???
Auftrag 6681327:
???
???
Auftrag 6681350:
???
Auftrag 6681575:
???
???
Auftrag 6681578:
???
???

